

Настройка приложения QuteCom в Ubuntu.

После установки и запуска приложения вы увидите окно, указанное на рисунке 1. Введите данные согласно образцу и нажмите «**Connect**».

| 🛞 🗊 QuteCom - Login | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Настройте ваш SIP профайл Пожалуйста, заполните информацию | | | | | | | | |
| Учетное имя: | Учетное имя: SIP ID | | | | | | | |
| Логин | SIP ID | | | | | | | |
| Пароль: | password | | | | | | | |
| SIP Domain / Realm: | адрес сервера(без порта[:506Х]) | | | | | | | |
| Псевдоним | SIP ID | | | | | | | |
| Дополнительные настройки | | | | | | | | |
| Сервер: | адрес сервера(без порта[:506Х]) | | | | | | | |
| Прокси: | адрес сервера(без порта[:506Х]) : порт сервера | | | | | | | |
| Aктивировать присутствие и чат(SIP/SIMPLE) | | | | | | | | |
| Need help? | <u>B</u> ack <u>Connect</u> Отмена | | | | | | | |

Рис.1

<u>При настройке программы на обычную линию сети Телфин:</u>

«Учетное имя / Логин / Псевдоним» - номер линии, вида «000xxxxx» / «SIP ID» «Пароль» - пароль устройства. «SIP Domain/Realm / Сервер / Прокси» - voice.telphin.com «Порт» - 5068

*При настройке программы на добавочный виртуальной АТС Телфин.*Офис: «Учетное имя / Логин / Псевдоним» - SIP ID добавочного, вида «хххх*номер_добавочного» «Пароль» - пароль добавочного виртуальной АТС Телфин.Офис. «SIP Domain/Realm / Сервер / Прокси» - адрес вашего Телфин.Офиса, указанный в высланном вам на эл.почту файле PDF с данными по АТС. «Порт» - 5060

<u>В Меню программы «Инструкменты» > «Конфигурация» рекомендуем</u> сразу выполнить необходимые индивидуальные настройки программы.

Вкладка «**Аудио**» позволит выставить необходимый приоритет голосовых кодеков, а также выбрать и протестировать необходимые звуковые устройства(рис.2).

| × 🗉 | QuteCom - Configuration | | | |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|
| | Главное | Аудио настройки | | |
| î | Учетные записи | 🔎 Input device: | ALSA: default |] |
| | Язык | Output device: | ALSA: default | Test |
| <i>~</i> | Appearance | Ringing device: | ALSA: default | Test |
| O | Аудио | | Make a test call | |
| 0 | Видео | Half Duplex | | |
| | Notifications Дополнительные настройки | Э Дополнительн Звуковые кодеки Ве aware, to Any change not be able РСМU/8000 РСМИ/8000 SPEEX/8000 SPEEX/16000 ILBC/8000 GSM/8000 G722/8000 | ные настройки << chis section is for power users only. e in the order of your codec list may cause problems running your QuteCo e to call your contacts anymore. | m: you might Ŷ V CCTаНОВИТЬ |
| | | | Сохранить | Отмена |

Вкладка «Дополнительные настройки», кнопка «Окно расширенных настроек»(рис.3)

| 😣 🗈 QuteCom - Configuration | |
|-----------------------------|--|
| 👚 Главное | Расширенные настройки |
| 🗊 Учетные записи | Внимание! Эти настройки только для опытных пользователей. Любая ошибка м <mark>ожет привести к некорректной ра</mark> боте программы. |
| 🧐 Язык | Окно расширенных настроек |
| 🤧 Appearance | |
| 🔘 Аудио | |
| 🙆 Видео | |
| Notifications | |
| 🛨 Допынительные настройки | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Сохранить Отмена |

Рис.3

Введите необходимое значение локального SIP порта(смотрите примечание).

| | Название Оп | ции | Состояние | Шрифт | Значения | | Значение по умолчанию |
|----|-----------------------|-----|-----------|---------|----------|--|-----------------------|
| 51 | network.sip.localport | | | integer | 5062 | | 5060 |

Рис.4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения поля «network.sip.localport» на разных SIP-программах / SIP-устройствах, работающих в одной локальной сети, не должнј совпадать. Задавать при этом рекомендуется любые порты, превышающие значение 5060, но не совпадающие с портами остальных программ/устройств, находящихся в той же локальной сети.

Удалите «Значение» в настройке «network.stun.server» как указано ниже.

| | Название Опции | | Состояние | Шрифт | Значения | Значение по умолчанию |
|-------|------------------------|--|-----------|--------|----------|-----------------------|
| 53 | 53 network.stun.server | | | string | | stun.qutecom.fr |
| Рис.5 | | | | | | |

Задайте время перерегистрации приложения, как указано на образце ниже.

| | Название Опц | ии | Состояние | Шрифт | Значения | Значение по умолчанию |
|----|----------------------|----|-----------|---------|----------|-----------------------|
| 95 | sip.register.timeout | | | integer | 300 | 2940 |

Программа готова к работе.



Рис.7